



การปรุงดินผสมให้ดีสำหรับปลูกพืชผักสวนครัว...ไม้กระถาง

หลักสำคัญ : การปรุงดินผสมสำหรับปลูกพืชผักสวนครัวไม้กระถางให้ดี ต้องปรุงดินให้ร่วนซุย และอุดมไปด้วยธาตุอาหารพืช. ใช้สารเร่งซุบเปอร์ พต.3 ขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า

วัสดุ :


①  ดินร่วน
- ใช้ 1 ส่วน 40 กก.


②  ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยหมัก
- ใช้ 1 ส่วน 30 กก.


③  ปุ๋ยดอก
- ใช้ 1 ส่วน 30 กก.

④  วัสดุเก่า
- ใช้ 1 กก. ผสมน้ำ กับสารเร่งซุบเปอร์ พต.3 1 ชอง ตันให้เข้ากัน 5 นาที

⑤  น้ำหมักปลา จากสารเร่งซุบเปอร์ พต.2
* สูตร น้ำหมักปลา : ปลา 30 กก. ⑥ * สูตร สับปลาให้ชิ้นเล็ก : เทลงผสมกับผลไม้ กากน้ำตาล และ น้ำ ตันให้เข้ากัน ปิดฝาตั้งไว้ 1-2 ตม หมักให้ขึ้นรา สัก 1-2 ชอง

 สารเร่งซุบเปอร์ พต.1
- ใช้ 1 ชอง.

 สารเร่งซุบเปอร์ พต.3
- ใช้ 1 ชอง.



วิธีทำ : ผสมดินทุกตัวที่กล่าวไว้ทั้งหมดให้เข้ากัน โดยต่อมปุ๋ยตามน้ำใช้ขุม... ดินและลองกำดูพอแข็งก่อน ตวงตามชั้นพอประมาณ 60% ให้กองไว้ 1 ชม. แล้วพลิกกลับ สลับชั้นสูงประมาณ 30 ซม. ต่อมด้วยกรรไกรสับหญ้าหรือสแลนพรางแสง 7 วัน เพื่อให้ สารเร่งซุบเปอร์ พต.3 (เชื้อไตรโคเดอร์มา) ขยายเชื้อเต็มทั่วทั้งกอง แล้วนำไปใช้ได้.

จัดทำโดย : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต.1 โทร. 02-577-3372
อ้างอิงข้อมูลจาก : กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โทร. 02-561-5119